


FAQ

センターには日々、パソコンに関する質問が多数寄せられます。その中でも、非常に多かった質問に関してまとめてみました。今後のご利用にお役立てください。



常勤職員 NUNetID ホームページからの申請

注意事項

- ・ このシステムで登録できるのは常勤職員のみです。
- ・ 名誉教授・非常勤職員・出面職員は申請書に必要事項をご記入の上、総合情報処理センターまでお送り下さい。申請書は下記ホームページにあります。

<http://www.nagasaki-u.ac.jp/nunet/todoke-jis.html>

1. 下記ホームページから申請を行います。

<http://onlineregist.cc.nagasaki-u.ac.jp/regist/>

2. 職員番号を入力し、送信ボタンを押します。

<< NUNet ID申請システム >>

あなたの職員番号を入力してください。

3. 氏名を確認し、希望するログイン名を入力し送信ボタンを押します。

(ログイン名はメールアドレスの@の前の部分になります)

あなたは、〇〇さんですか？

正しければ希望するログイン名を入力して送信ボタンをクリックしてください。

希望するログイン名

4. ログイン名が既に使用されていると次のメッセージが表示されます。

新たなログイン名を入力し直してください。

このログイン名は既に使用されています。

5. 申請者・ログイン名に間違いなければ送信ボタンを押します。

以下の内容でよろしければ送信ボタンをクリックしてください。

申請者 : 〇〇

ログイン名 : ×××××

6. 申請が受け付けられると下記のメッセージが表示されます。

申請を受け付けました。学内便で承認書をご送付いたします。


承認書が到着するまでしばらくお待ちください。申請ありがとうございました。ご不明な点等ございましたら、内線2241までご連絡ください。

パソコンでのパスワード変更 (学生用 ID・教育用 ID・研究用 ID)


注意事項

- ・ 総合情報処理センターが設置しているパソコンからの変更になります。
- ・ net・net2 をご利用の方はこの方法での変更はできません。
- ・ このパスワード変更方法は、学生用 ID(s0000000)教育用 ID(e000000)研究用 ID(f0000)のメール以外のパスワード変更方法です。メールパスワード変更方法についてはメールパスワード変更をご覧ください。
- ・ パスワード体系については、「情報処理センターが運用する各種サーバについて 4.2 パスワード体系について」をご覧ください。

- 1 電源を入れ、下記の画面が表示されるまで待つ。



- 2 Ctrl キー、Alt キーを押したまま Delete キーを押す
- 3 ユーザ名、パスワードを入力し OK ボタンをクリック



- 4 Netscape Communicator を起動します。
- 5 場所の欄に <http://tpass-sv.cc.nagasaki-u.ac.jp/tpass/> を入力し Enter キーを押します。
- 6 下記項目を入力し、パスワード変更ボタンをクリック。

スルーPASS 2000

各システムのパスワードを一括変更します。

ユーザ名	<input type="text" value="XXXXXXXX"/>	(現在のIDを入力)
旧パスワード	<input type="text" value="XXXXXXXX"/>	(現在のパスワードを入力)
新パスワード	<input type="text" value="XXXXXXXX"/>	(新しいパスワードを入力)
新パスワード確認	<input type="text" value="XXXXXXXX"/>	(確認のためもう1度入力)

パスワード変更 **入力域のクリア**

パスワードが変更されると「パスワードを変更しました」と表示されます。

- 7 Netscape Communicator を終了します。
- 8 「スタート」メニューから「シャットダウン」を選択
- 9 「windows のシャットダウン」ウィンドウが表示されるので
「アプリケーションを終了し、ログオフする」を選択し、
「はい (Y)」ボタンをクリック

エラーメッセージについて

(その1) ユーザ名が間違っていた場合

server=registrv: ユーザ名が存在しないか、パスワードが変更できない状態です。

対処方法: ユーザ名を確認し、しばらくしてから再度実行してください。

(その2) 旧パスワードが間違っていた場合

server=registrv: 旧パスワードに誤りがあります。

対処方法: 正しい旧パスワードを設定してください。

(その3) 新パスワードと新パスワード確認が異なった場合

server=registrv: 新しいパスワードを確認できませんでした。

対処方法: 新しいパスワードと新パスワードを一致させてください。

(その4) 旧パスワードと新パスワードが3文字以上異ならなかった場合

server=registrv: 新パスワードと旧パスワードが3文字以上違っていません。

対処方法: 新パスワードは旧パスワードと3文字以上違うものを指定してください。

(その5) 新パスワードが英字のみ・数字のみ・特殊文字のみだった場合

server=registrv: パスワードに2つ以上の英字および1つ以上の数字もしくは特殊文字が含まれていません。

対処方法: 正しいパスワードを指定してください。

(その6) パスワードが短い場合 (パスワードは6文字以上です)

server=registrv: パスワードが短すぎます。

対処方法: システム管理者にパスワードの最低文字数を確認して下さい。

(その7) パスワードが長い場合 (パスワードは8文字以下です)

server=registrv: 新パスワードが9文字以上指定されています。

対処方法: 新パスワードは8文字以下で指定してください。

(その8) パスワードがユーザ名と同じものだった場合

server=registrv: パスワードにはユーザ名と同じもの、もしくはユーザ名を反転したもの、ユーザ名をずらしたものは指定できません。

対処方法: 正しいパスワードを指定してください。

メールパスワード変更

注意事項

現在運用しているシステムでは、UNIX ログインサーバ(ダイヤルアップ等)とメールサーバが分離しています。このため、パスワードの管理も別々に行うこととなりますのでご注意ください。**UNIX ログインサーバ(ダイヤルアップ等)**のパスワード変更については下記をご覧ください。

UNIX 利用 (ダイヤルアップ) パスワード変更 (net・net2)

パソコンでのパスワード変更 (学生用・講義用・研究用)

* パスワード体系については、「情報処理センターが運用する各種サーバについて
4.2 パスワード体系について」をご覧ください。

- 1 www ブラウザで下記に接続します。

netID の方: <http://mbboxhost.net.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html>

net2ID の方: <http://mbboxhost.net2.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html>

学生用 ID の方 (s00000000) (d00000000):

<http://mbboxhost.stcc.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html>

研究用・講義用 ID の方 (f0000) (e0000000):

<http://mbboxhost.cc.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html>

- 2 下記の項目を入力して Login ボタンを押します。

Login ID: 自分のログイン名

Domain: netID の方 → net.nagasaki-u.ac.jp

net2ID の方 → net2.nagasaki-u.ac.jp

学生用 ID の方 (s00000000) (d00000000) → stcc.nagasaki-u.ac.jp

研究用・講義用 ID の方 (f0000) (e0000000) → cc.nagasaki-u.ac.jp

Password: パスワード

Delegated Management Console

Please log in

Login ID

Domain An example of a domain is ? "stream.com"

Password

Login

- 3 Change My Password タブを押します。

Delegated Management Console

E-mail User home page

Information for ログイン名

You are in internet domain	stcc.nagasaki-u.ac.jp
Your administrator is	postmaster@stcc.nagasaki-u.ac.jp
Your vacation auto-responder is	ON
Your automatic forwarding program is	ON

- 4 以下の項目を入力して apply ボタンを押します。

Current Password 現在のパスワード

New Password 新しいパスワード

Retype New Password 確認のため再度新しいパスワードを入力

Delegated Management Console

.nagasaki-u.ac.jp

Change My Password

Current Password

New Password

Retype New Password

Apply Reset Form

パスワード変更が成功すると「Password changed successfully」と表示されます。

エラーメッセージについて

(その1) The value you entered in the Current Password field does not match the actual current password. Please input the correct current password and try again.
現在のパスワードが間違っています。正しいパスワードを入力してください。

(その2) A valid password must be at least 4 characters or longer.
Please enter a new password and try again.
パスワードは4文字以上になります。

(その3) The passwords must be entered twice to ensure correctness.

Please enter the same password in both the Password and Retype password fields and submit again.

新しいパスワードと確認のためのパスワードが一致していません。

5 Logout タブを押し、終了します。

The screenshot shows a web interface titled "Delegated Management Console" for the domain ".nagasaki-u.ac.jp". On the left is a dark sidebar with a "Sun" logo and several menu items: "Home", "Edit Distribution List", "Personal Preferences", "Change My Password" (which is highlighted with a white oval), "My Forwarding Rules", "My Vacation Rules", "My Distribution List Subscriptions", and "Logout" (which is circled with a white oval). The main content area is titled "Change My Password" and contains three input fields: "Current Password", "New Password", and "Retype New Password". Each field has a small circular help icon to its right. Below the fields are two buttons: "Apply" and "Reset Form".

メール転送設定

注意事項

設定が反映されるまで1時間程度かかる場合がありますのでご了承ください。

- 1 www ブラウザで下記に接続します。

netID の方： <http://mboxhost.net.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html>

net2ID の方： <http://mboxhost.net2.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html>

学生用 ID の方(s0000000)(d0000000)：

<http://mboxhost.stcc.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html>

研究用・講義用 ID の方 (f0000) (e000000)：

<http://mboxhost.cc.nagasaki-u.ac.jp/sims/en/login.html>

- 2 下記の項目を入力して Login ボタンを押します。

Login ID：自分のログイン名

Domain：netID の方 → net.nagasaki-u.ac.jp

net2ID の方 → net2.nagasaki-u.ac.jp


学生用 ID の方 (s0000000) (d0000000) → stcc.nagasaki-u.ac.jp

研究用・講義用 ID の方 (f0000) (e000000) → cc.nagasaki-u.ac.jp

Password：パスワード

The screenshot shows a web interface titled "Delegated Management Console" with a sub-header "Please log in". Below this, there are three input fields labeled "Login ID", "Domain", and "Password". To the right of the "Domain" field, there is a text example: "An example of a domain is 'stream.com' ?". At the bottom left, there is a "Login" button.

- 3 My Forwarding Rules タブを押します。



- 4 以下の項目を入力して apply ボタンを押します。

Forwarding On にチェックします。


サーバにメールを残す場合は

Deliver a copy to inbox when forwarding e-mail にもチェックします。

Forward to に転送先のメールアドレスを入力します。

(スペルミスがないか確認をしてください)

(注意！) 複数の転送先を入力する場合は改行し、1行につき1アドレスになるようにしてください。



変更が完了すると「Forward attributes changed successfully」と表示されます。

- 5 Logout タブを押し、終了します。

Delegated Management Console

E-mail User home page ?

Information for ログイン名

You are in internet domain	stcc.nagasaki-u.ac.jp
Your administrator is	postmaster@stcc.nagasaki-u.ac.jp
Your <u>vacation auto-responder</u> is	ON
Your automatic <u>forwarding program</u> is	ON

ダイアルアップ(UNIX 利用)パスワード変更 (net・net2)

注意事項

現在運用しているシステムでは、UNIX ログインサーバ(ダイアルアップ等)と メールサーバが分離しています。このため、パスワードの管理も別々に行うことになりますのでご注意ください。

* メールサーバのパスワード変更についてはメールパスワード変更をご覧ください。

* パスワードについては「情報処理センターが運用する各種サーバについて
4. 2 パスワード体系について」をご覧ください。

作業は telnet 等でホストへ接続し、**passwd** コマンドによって行います。

ホスト名は下記のとおりです。

netID 利用者：usr.net.nagasaki-u.ac.jp

net2ID 利用者：usr.net2.nagasaki-u.ac.jp

Windows の場合

ここでは、windows 標準の telnet ソフトを利用する場合の変更方法を説明します。

1. 「スタート」ボタン → 「ファイル名を指定して実行」を選択

名前:のところに下記を入力してください。

netID 利用者：telnet(スペース) usr.net.nagasaki-u.ac.jp

net2ID 利用者：telnet(スペース) usr.net2.nagasaki-u.ac.jp

2. ウィンドウが現れ login 名と password を求められるので入力します。

3. New TERM: の後に vt100 と入力します。

4. 表示が ~netsv(ログイン名) になります。

5. setenv(スペース) LANG(スペース) C と入力します。

6. passwd と入力します。

7. passwd コマンドを入力すると、現在のパスワードを求められます。

その後変更したいパスワードを入力します。

入力ミスを防ぐためにもう一度入力します。

パスワードが変更されると、「NIS passwd / attributes changed on registsv」
と表示されます。

Macintosh の場合

Macintosh の場合は、必ずしも標準で telnet ソフトが入っているわけではないので、
ソフトが入っていない場合はターミナルエミュレータソフト (NCSA telnet) 等を
インストールしてください。

ここでは NCSA telnet を利用する場合の変更方法を説明します。

1.NCSA_Telnet を起動します。

2.「File」から「Open Connection」を選択します。

3.host / session に 下記を入力し、connect をクリックします。

netID 利用者 : usr.net.nagasaki-u.ac.jp

net2ID 利用者 : usr.net2.nagasaki-u.ac.jp

4.ウィンドウが現れ login 名と password を求められるので入力します。

5.New TERM: の後に vt100 と入力します。

6.表示が ~netstv(ログイン名) になります。

7.setenv(スペース) LANG(スペース) C と入力します。

8.passwd と入力します。

9.passwd コマンドを入力すると、現在のパスワードを求められます。

その後変更したいパスワードを入力します。

入力ミスを防ぐためにもう一度入力します。

パスワードが変更されると、「NIS passwd / attributes changed on registsv」
と表示されます。

エラーメッセージについて

(その1) 現在のパスワードが間違っていた場合

passwd(SYSTEM): Sorry, wrong passwd

Permission denied

(その2) パスワードが短い場合 (パスワードは6文字～8文字です)

passwd(SYSTEM): Password too short - must be at least 6 characters.

(その3) 新しいパスワードと確認のためのパスワードが異なった場合

passwd(SYSTEM): They don't match; try again.

(その4) 現在のパスワードと新しいパスワードが3文字以上異ならなかった場合

passwd(SYSTEM): Passwords must differ by at least 3 positions

(その5) 新パスワードが英字のみ・数字のみ・特殊文字のみだった場合

(パスワードは2つ以上の英字および1つ以上の数字もしくは特殊記号が
含まれていなければなりません。)

The first 6 characters of the password

must contain at least two alphabetic characters and at least
one numeric or special character.